

## **AM FERNGESTEUERTEN PC:**

1.) Start  $\rightarrow$  Arbeitsplatz rechte Maus-Taste  $\rightarrow$  Eigenschaften linke Maus-Taste



2.) Remote Registrierkarte auswählen → Beides anhaken (Remoteunterstützung / Remotedesktop)

Remote Benutzer auswählen (Wer darf zugreifen - USER PW)

Firewall Einstellen







3) Die Möglichkeit für spätere, nochmalige Verbindung die Anmeldung zu speichern (kein Muss!)

🔁 Remote desktopver bindung
Remotedesktopverbindung
Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Programme Erweitert Leistung
Anmeldeeinstellungen Geben Sie den Namen des Remotecomputers ein.
Computer: Beispiel: computer.fabrikam.com
Benutzername:
Das Feld für den Computernamen ist leer. Geben Sie den vollständigen Namen eines Remotecomputers ein.
Verbindungseinstellungen
Speichern Sie die aktuellen Einstellungen in einer RDP-Datei oder öffnen Sie eine gespeicherte Verbindung.
Speichern Speichern unter Uffnen
Verbinden Abbrechen Hilfe Optionen <<



4) Die Einstellung des Bildschirms (Voll-Bild oder Fenster Farben etc)



5) Einstellung was übertragen werden soll → steuert die Netzwerkbelastung (Geschwindigkeit)

🔁 Remote desktopver bindung
Remotedesktopverbindung
Allgemein Anzeige Lokale Ressourcen Programme Erweitert Leistung
Wählen Sie die Übertragungsrate, um die Leistung zu optimieren.   Modem (56 kBit/s)   Folgendes zulassen:   Desktophintergrund   Schriftartglättung   Desktopgestaltung   Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen   Menü- und Fensteranimation   Designs   Bitmapzwischenspeicherung
Verbindung <u>e</u> rneut herstellen, falls diese getrennt wird
Verbinden Abbrechen Hilfe Optionen <<